

Nombre del Campo	Tamaño	Descripción	Especificaciones
Primera Parte			
Encabezado			
Tipo	9(01)	Campo numérico	La Constante es 0
Uso de Banamex	X(01)	Campo alfanumérico	Debe estar en blancos (espacios en blanco)
Fecha de exportación	9(06)	Campo numérico: ddmmaa	ddmmaa
Número de establecimiento	X(10)	Campo alfanumérico	Indica el número de establecimiento del cliente (este dato es asignado por Banamex)
Uso Banamex	X(40)	Campo alfanumérico	Debe estar en blancos (espacios en blanco)
Código	9(01)	Campo numérico	La Constante es 2
Número de control	9(06)	Campo numérico	Número de diskette
Uso de Banamex	X(53)	Campo alfanumérico	Campo de uso exclusivo de Banamex y siempre se ponen blancos
Uso Banamex	9(02)	Campo numérico	La Constante es 01
Segunda Parte			
Detalle de Movimientos			
Tipo	9(01)	Campo numérico	La Constante es 1
Fecha de pago	9(06)	Campo numérico: aammdd	aammdd
Importe	9(13)V9(02))	Campo numérico: 9(13) son enteros V9(02) parte fraccionaria	Importe sin punto decimal y si la cantidad es menor a 12 dígitos, se ponen ceros a la izquierda. Ejemplo: el importe es \$12,599.85 se mostrará entonces: 000001259985
Fecha de corte	9(06)	Campo numérico	Indica fecha de corte
Tipo de pago	9(06)	Campo numérico	Establecimiento y tipo de pago asignado por Banamex en la contratación del servicio.

Sucursal	9(04)	Campo numérico	Indica el número de sucursal, si el número es menor a 4 dígitos, se ponen ceros a la izquierda.
Cajero	9(02)	Campo numérico	Indica el número de caja que recibió el pago
Autorización	9(07)	Campo numérico	Indica el número de autorización con el que quedo registrado el pago
Identificación	X(30)	Campo alfanumérico	Es un campo de identificación para el establecimiento, el cual le permite saber quien hizo el pago
Referencia 1	X(16)	Campo alfanumérico	Es un campo que le permite saber al establecimiento quien hizo el pago
Referencia 2	X(16)	Campo alfanumérico	Es un campo que le permite saber al establecimiento quien hizo el pago Donde: 1 dígito es de indicador recargo / anticipo 2Recargo = 3Anticipo = 1 dígito es de indicador tipo tarifa 1Importe = 2Porcentaje = 6 dígitos son de Tarifa 9(4)V(02) 8 dígitos son de importe original 9(6)V(02)
Uso de Banamex	X(11)	Campo alfanumérico	Debe estar en blancos (espacios en blanco)

Tercera Parte

Totales			
Tipo	9(01)	Campo numérico	La Constante es 9
Uso de Banamex	X(01)	Campo alfanumérico	Debe estar en blancos (espacios en blanco)
Total de pagos	9(09)	Campo numérico	Indica el total de pagos recibidos
Importe total	9(15)V9(02)	Campo numérico: 9(15) son enteros V9(02) parte fraccionaria	Importe sin punto decimal y si la cantidad es menor a 12 dígitos, se ponen ceros a la izquierda. Ejemplo: el importe es \$12,599.85 se mostrará entonces: 000001259985
Uso de Banamex	X(90)	Campo alfanumérico	Debe estar en blancos (espacios en blanco)
Uso de Banamex	9(02)	Campo numérico	La Constante es 01

NOTA: Los datos que se indican en el formato:

- **9()** son datos numéricos,
- **X()** son datos alfanuméricos,
- **9()** son datos enteros y...
- **V()**decimales, no se considera punto decimal en el dato.

El número que se indica dentro del paréntesis en la longitud del dato.